



Визуализированная среда программирования роботов.

Главное окно




Интерфейс




Интерфейс. Режимы

Два режима TRIK Studio:



Режим отладки



Панель «Интерпретатор»



Запуск выполнения программы.





Остановка выполнения программы.



Двумерная модель.



Реальный робот.



Настройки робота.

Если кнопка на панели **серая**, значит она недоступна в данном режиме.

Задача: вывести на экран робота «Привет, мир!»

Модель: базовая тележка.

Напишем первую программу и проверим её работоспособность в 2D-модели.

Это будет программа «Привет, мир!»



Привет, мир! Блок-схема



- 1. Создайте новый проект.
- 2. Вытащите блоки «Напечатать текст», «Таймер» и «Конец».




3. Соедините их последовательно. Любым из двух способов.



4. Выделите блок «Напечатать текст». У этого блока три свойства: две координаты начала текста и сам текст.

Некоторые свойства отображаются над или под блоком. Редактировать их можно как там, так и на панели «Редактор свойств».



5. Введите текст: **Привет, мир!**




6. У блока «Таймер» только одно свойство — задержка в миллисекундах.

Установите 3000 мс.




- 7. Перейдите в режим отладки, нажав на нижнюю полоску или сочетание клавиш **Ctrl+2.**
- 8. Запустите программу, нажав на кнопку **Play**.
- 9. На дисплее контроллера в верхнем левом углу должен отобразиться ваш текст.



Научим робота говорить!

Задача: сказать «Привет, мир!»

Используйте блок «Сказать». У него одно свойство: текст, который должен сказать робот.



В контроллер ТРИК встроен синтез речи.

Задания: Рисование

- 1. Поэкспериментируйте с координатами и текстом посмотрите, что выходит.
- 2. Добавьте перед блоком «напечатать текст» блок «цвет фона». Задайте новый цвет.
- 3. Попробуйте использовать блок «цвет кисти».
- 4. Используйте в программе блоки рисования линии, эллипса, прямоугольника, чтобы изобразить смайлик на дисплее.

Параметры экрана (в пикселях):

• в TRIK Studio — 210×260

